



XRE Transcoder

Multiformat /codec Video File Transcoder

リリースノート

Software Version 9.54.6706 (2020 年 11 月版)

www.grassvalley.com

機能追加

- ソースファイルとして以下のフォーマットをサポート。
 - Canon EOS C300 Mark II もしくは Panasonic AU-EVA1 と Blackmagic Video Assist の組み合わせで撮影した Blackmagic RAW クリップ。
 - Canon EOS 1DX Mark III もしくは EOS R5 で撮影した Canon Cinema RAW Light クリップ。
 - XAVC HS / XAVC S-I クリップ。
- NVIDIA 製グラフィックカードのハードウェアエンコーダーを使用した H.265/HEVC ファイルへのトランスコードをサポート。

更新履歴

本バージョンにて以下の不具合を修正・改善しました。

- AAF エクスポーター使用時、エクスポーターの設定画面が表示されない。
- エクスポートした 50p/59.94p H.264 MP4 ファイルの平均ビットレートが指定した値よりも低い。
- VAトラックと Vトラックの両方を含むタイムラインシーケンスを AAF エクスポートすると一部のオーディオトラックが欠落する。
- AWS S3 ストレージをエクスポート先に指定して、長さが 2 時間を超過するソースクリップをトランスコードすると、トランスコードしたクリップのエクスポートに失敗する (XRE Transcoder Cloud のみ)。
- トランスコードした Dolby Digital Plus オーディオファイルにラウドネス情報が含まれない。
- H.264/AVC MOV トランスコードプリセットが正しいリニア PCM オーディオを出力しない。

制限事項

Windows Media Video ファイルをソースとして使用する場合

XRE Transcoder をインストールするコンピューターの OS が Windows Server OS の場合は、デスクトップ エクスペリエンスをインストールしてください。

- 1) [スタート] > [管理ツール] > [サーバーマネージャ] を選択します。
- 2) サーバー マネージャ の詳細ウィンドウの [機能の概要] で [機能の追加] をクリックします。
- 3) 機能の追加ウィザードが起動します。[機能] 一覧で、[デスクトップ エクスペリエンス] を選択し、[インストール] をクリックします。

QuickTime for Windows のアンインストールによる対応フォーマットの制限

QuickTime for Windows をアンインストールした場合は、下記フォーマットのファイルが取り扱えなくなります。

静止画: Flash Pix, JPEG2000, Mac Pict, QuickTime Image

動画 (MOV): 3GP, 3G2, M4V および他のコーデックの MOV ファイル

音声: MOV (Linear PCM, AAC を除く), QuickTime Audio

これらのファイルを取り扱う必要がある場合は、[EDIUSWORLD.COM FAQ ページ](http://EDIUSWORLD.COM)をご覧くださいの上、QuickTime Essentials をインストールしてください。

- 1) XRE Transcoder のプラグインの設定を開きます。
- 2) QuickTime 項を開き、「QuickTime インポーターを有効にする」にチェックを付けます。
- 3) [OK] ボタンをクリックします。
- 4) XRE AdminConsole を開き、Plug-in アイコンをダブルクリックします。

- 5) QuickTime 項を開き、「QuickTime インポーターを有効にする」にチェックを付けます。
- 6) [OK] ボタンをクリックします。