



XRE Transcoder

Multiformat /codec Video File Transcoder

リリースノート

Software Version 9.55.7303 (2021年3月版)

www.grassvalley.com

機能追加

- 他社製システム(素材管理、送出サーバーなど)との互換性を持つ MXF クリップを出力するために、MXF エクスポーターでのプロファイル選択をサポート。
- ソースとして XAVC v2.0 8K ファイルをサポート。
- MP3 オーディオファイルへのトランスコードをサポート。
- MOV ファイル及び MP4 ファイルのロード、トランスコードにおいて sRGB, DCI P3, P3-D65 カラースペースの保持をサポート。
- 以下の P3 カラースペースを持つクリップの読み込みをサポート。
 - P3-D65/sRGB
 - P3-D65/HLG
 - P3-D65/PQ

更新履歴

本バージョンにて以下の不具合を修正・改善しました。

- カラースペースが DCI-P3 である MOV もしくは MP4 クリップをソースとして読み込むと色域が BT.709 と誤認識される。

制限事項

Windows Media Video ファイルをソースとして使用する場合

XRE Transcoder をインストールするコンピューターの OS が Windows Server OS の場合は、デスクトップ エクスペリエンスをインストールしてください。

- 1) [スタート] > [管理ツール] > [サーバーマネージャ] を選択します。
- 2) サーバー マネージャー の詳細ウィンドウの [機能の概要] で [機能の追加] をクリックします。
- 3) 機能の追加ウィザードが起動します。[機能] 一覧で、[デスクトップ エクスペリエンス] を選択し、[インストール] をクリックします。

QuickTime for Windows のアンインストールによる対応フォーマットの制限

QuickTime for Windows をアンインストールした場合は、下記フォーマットのファイルが取り扱えなくなります。

静止画: Flash Pix, JPEG2000, Mac Pict, QuickTime Image

動画 (MOV): 3GP, 3G2, M4V および他のコーデックの MOV ファイル

音声: MOV (Linear PCM, AAC を除く), QuickTime Audio

これらのファイルを取り扱う必要がある場合は、[EDIUSWORLD.COM FAQ ページ](http://EDIUSWORLD.COM)をご覧くださいの上、QuickTime Essentials をインストールしてください。

- 1) XRE Transcoder のプラグインの設定を開きます。
- 2) QuickTime 項を開き、「QuickTime インポーターを有効にする」にチェックを付けます。
- 3) [OK] ボタンをクリックします。
- 4) XRE AdminConsole を開き、Plug-in アイコンをダブルクリックします。
- 5) QuickTime 項を開き、「QuickTime インポーターを有効にする」にチェックを付けます。
- 6) [OK] ボタンをクリックします。