



**Grass Valley**

# **REXCEED シリーズ**

ハンリニア編集ワークステーション

**W4000**

**W2000**

## **OS アップデート手順書**

2021 年 12 月

[www.grassvalley.com](http://www.grassvalley.com)

## 1. はじめに

本書では、REXCEED シリーズに搭載の Windows OS をアップデートする手順について説明しています。本書をよくお読みの上、アップデートを行っていただきますようお願いいたします。

## 2. アップデート作業前の確認

アップデート作業を行う前に以下の事項をあらかじめ確認してください。

1. OS アップデートには 3 時間程度を要します。このうち、インストールメディア作成のために行うファイルダウンロードの時間は通信環境により速度が変わるため、さらに時間を要する場合があります。
2. REXCEED ワークステーションは GV-TK アカウントでシステムを起動してください。
3. 作業用に以下の USB メモリーを用意します。
  - OS インストールメディア: 8GB 以上
  - ドライバー: 1GB 以上
4. ソフトウェアのインストール/アンインストールを始める前に、起動しているアプリケーションソフトウェアがある場合はあらかじめ終了してください。  
\*常駐プログラムがある場合、その停止もしくは終了の方法については各メーカーまでご確認ください。

## 3. アップデートメディアの作成

アップデートメディアを作成します。この作業はインターネット接続可能な Windows PC で行ってください。

### 3-1. ドライバーUSB の作成

- 1) HP 社の[ダウンロードページ](#)へアクセスして以下のファイルをダウンロードします。

ソフトウェア名	バージョン
NVIDIA Quadro グラフィックス・ドライバーおよびコントロールパネル	リリース日が最も新しいものをダウンロードします

#### NOTE

HP 社のホームページにアクセスした際、Windows 10 (64 ビット)が選択されていることを確認してください。他の OS が表示されている場合は、「別の OS を選択する」をクリックして、Windows 10 (64 ビット) を選択してからファイルをダウンロードしてください。

- 2) USB メモリーにダウンロードしたファイルをすべてコピーします。

### 3-2. OS インストールメディアの作成

- 1) Windows 10 のダウンロードページへアクセスします。  
<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10>
- 2) 「ツールを今すぐダウンロード」をクリックします。



#### PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか？


開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。



- 3) 画面の指示に従ってメディア作成ツールをダウンロードします。
- 4) OS インストールメディア用 USB メモリーを接続します。他に USB メモリーやハードディスクを接続している場合は、取り外します。
- 5) ダウンロードした MediaCreationTool21H2.exe をダブルクリックします。
- 6) [同意する] をクリックします。



- 7) 「別の PC 用のインストールメディアを作成する」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。



- 8) 選択項目が以下の通りになっていることを確認して[次へ] をクリックします。


言語: 日本語

エディション: Windows 10


アーキテクチャ: 64 ビット(x64)




- 9) 「USB フラッシュドライブ」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。



- 10) USB メモリーが表示されていることを確認して [次へ] をクリックします。




- 11) [完了] をクリックします。ウィザード画面が閉じたら、USB メモリーを取り外します。



## 4. OS のアップデート


- 1) 作成したアップデートメディア(USB メモリー)を REXCEED にセットします。
- 2) エクスプローラーでメディアを開き、setup.exe をダブルクリックします。
- 3) 「Windows セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更」をクリックします。




- 4) 重要な更新プログラムをインストールするかどうかの確認メッセージが表示されます。「今は実行しない」にチェックをつけて [次へ] をクリックします。



- 5) [同意する] をクリックします。



- 6) インストール項目として「Windows 10 Pro をインストール」「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」が表示されていることを確認して、[インストール] をクリックします。



**NOTE:**


「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外の内容が表示されている場合は、「引き継ぐものを変更」をクリックして、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」を選択し直してアップデートを行ってください。「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」以外を選択してアップデートを行うと、アプリケーションや個人で保存したファイルが消失します。

- 7) アップデートが開始されます。アップデート中はワークステーションが数回再起動されます。  
8) 以下の画面が表示された場合は [同意] をクリックします。






- 9) Windows 画面が表示されて操作できるようになったら、スタート > 設定 > システムを選択します。



- 10) ウィンドウの左側をスクロールし、「詳細情報」を選択します。次にウィンドウの右側をスクロールし「Windows の仕様」を表示します。バージョンが 21H2 になっていれば OS アップデートは正常完了しています。設定画面を閉じます。




- 11) ドライバーUSB を接続して次の手順へ進んでください。

## 5. ドライバーのアップデート

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、表示される指示に従ってインストールを行います。再起動を求められた場合は必ず再起動してください。

### NOTE

インストール時に以下の画面が表示された場合は、「このファイルを…」にチェックをつけ、[開く] をクリックしてください。



以上でアップデート作業はすべて完了です。